

Форма №2. Подключение к ЗСПД. Варианты 2-4

(лицевая сторона)
Оператору ИС ЕПТ

Заявление на подключение для оборудования АПКШ «Континент»

Наименование организации в соответствии с учредительными документами Заявителя			
ИНН Организации			
Юридический адрес организации (с индексом)			
Почтовый адрес организации (с индексом, для отправки корреспонденции почтой)			
Наличие в организации зарегистрированных опасных производственных объектов	Да	Нет	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Вид деятельности организации (заполняется путем выбора вариантов из Приложения №2)			
Цель подключения к ИС ЕПТ (заполняется путем выбора вариантов из п.6.1 раздела 6)			
Заявитель соглашается и принимает к исполнению положения следующих документов: <ul style="list-style-type: none"> • Соглашение о конфиденциальности • Соглашение о предоставлении доступа 			
Руководитель организации _____ <div style="text-align: right;">(ФИО руководителя организации)</div>			
Контактные данные	Рабочий телефон	Мобильный телефон	E-mail
Лицо, ответственное за подключение			
ФИО			
Объект подключения	Адрес	Этаж	Помещение
Вариант подключения	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
	АПКШ «Континент» IPC-10	Кластер из 2-х АПКШ «Континент» IPC-100	Кластер из 2-х АПКШ «Континент» IPC-500
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Параметры имеющегося оборудования	Тип	Интерфейс	Параметры
Коммутатор Ethernet			
Граничный маршрутизатор ЛВС			
Количество АПКШ «Континент» необходимого для подключения к ЗСПД ИС ЕПТ			
Конфигурация АПКШ из паспорта устройства АПКШ «Континент»			
Артикул для ИС ЕПТ	HSEC-3.7-IPC10-FW-KC3-SP1Y-RST-UMK	HSEC-3.7-IPC100-FW-HA-KC3-SP1Y-RST-UMK	HSEC-3.7-IPC500-FW-HA-KC3-SP1Y-RST-UMK

(оборотная сторона)

№	IP адрес/маска	Назначение
1 1.1 1.2 1.3	IP внеш./маска	IP-адрес и маска сети внешнего интерфейса АПКШ «Континент», может быть, как из частного, так и из публичного адресного пространства. В случае отказоустойчивого кластера должны быть выделены 3 адреса одной подсети.
2	IP gw внеш.	Адрес шлюза по умолчанию в сети, в которую включается внешний интерфейс АПКШ «Континент».
3	IP fw (NAT)	Публичный Интернет адрес NAT-трансляции, через который осуществляется доступ к внешнему интерфейсу АПКШ «Континент». Указывается в случае использования частного адреса на внешнем интерфейсе АПКШ «Континент».
4 4.1 4.2 4.3	IP внут./маска	Адрес и маска сети внутреннего интерфейса АПКШ «Континент». В случае отказоустойчивого кластера должны быть выделены 3 адреса одной подсети. IP внеш. и IP внут. обязательно должны принадлежать разным подсетям.
5	IP gw внут.	Адрес шлюза для доступа к ИС Заявителя. Указывается в случае нахождения ИС Заявителя и внутреннего интерфейса АПКШ «Континент» в разных сетях.
6	IP сер.	Адрес(а) сервера(ов) ИС Заявителя, которые будут взаимодействовать с ИС ЕПТ, либо адрес устройства NAT, через который осуществляется взаимодействие АРМов и серверов ИС Заявителя.